



VRC DOKUMENTACIJA – Lokalna verzija za područje bivše Jugoslavije

Tablica osnovnih instrukcija

Funkcijske instrukcije:

F1 <asel>	Otvori/zatvori datatag
F1 sectorID <asel>	Pokaži avion drugom kontroloru (sectorID jedvoslovna oznaka kontrolora u CL Listi) Crta liniju od aviona do neke tocke. Pokazuje udaljenost, vrijeme i smjer do te tocke u datatagu – takodjer i ime ako je tocka u sector fileu.
Shift+F1 POINT <asel>	
Shift+F1 <asel>	Uklanja sve linije sa svih aviona koje su zadane gornjom instrukcijom.
F2 <ICAO station code> <enter>	Dodava ili uklanja WX postaju u gornjem status baru.
F3 <asel>	Hvata track na avionu (avion mora biti selektiran!)
F4 <asel>	Otpusta track sa aviona (avion mora biti selektiran!)
F4 sectorID <asel>	Inicira handoff drugom kontroloru (avion mora biti selektiran!)
F4 /OK <asel>	Forsira otpustanje tracka od drugog kontrolora (avion mora biti selektoran!)
F5 alt <asel>	Postavlja konacnu visinu (level) za avion (avion mora biti selektoran!)
F6 <asel>	Pokazuje plan leta za (selektiran) avion ili (Kratica: CTRL+Klik na avion)
F6 sectorID <asel>	Salje flightstrip selektiranog aviona odabranom kontroloru.
SHIFT+F6 <asel>	Isctava rutu leta selektoranog aviona na ekranu (Kratica: CTRL+ALT+Klik na avion)
F7 <ICAO station code> <enter>	Zahtjeva METAR za odredjen aerodrom i ispisuje ga u WX prozoru.
F7 <asel>	Zahtjeva METAR za odrediste selektiranog aviona.
SHIFT+F7 <asel>	Zahtjeva METAR za polaziste selektiranog aviona.
F8 alt <asel>	Postavlja privremenu visinu za selektiran avion.

F8 <asel>	Ponistava privremenu visinu za selektiran avion.
F9 <asel>	Zadaje SSR kod (Squawk kod) za selektiran avion po ucitanom POF fajlu.
F9 nnnn <asel>	Zadaje SSR kod (Squawk kod) kojeg rucno zadaje kontrolor neovisno o ucitanom POF fajlu (nnnn= kod gdje su nnnn 4 znamenke od 0 do 7)
F9 v r t <asel>	Postavlja 'voice tag' za odabran avion.
F11	Zoom in (Kratica: Rotiranje kotacica misa prema naprijed – CTRL – rotiranje za brzo zumiranje)
F12	Zoom out (Kratica: Rotiranje kotacica misa prema natrag – CTRL – rotiranje za brzo zumiranje)

Ostale instrukcije:

INSERT text <asel>	Unosi troslovnu napomenu u datatag
INSERT <asel>	Uklanja gornju napomenu
HOME <asel>	Salje 'contact me' poruku pilotu
TAB	Izmjenjuje fokus na izmedju prozora primarnog displaya i zadnje koristenog chat prozora
CTRL+TAB	Otvara/zatvara radio prozor
PAGE UP	Scroll funkcija u radio log prozoru unatrag
PAGE DN	Scroll funkcija u radio log prozoru unaprijed
CTRL+END	Povratak na kraj radio loga
Up Arrow	Scroll unatrag po izdanim instrukcijama tekstem
Down Arrow	Scroll unaprijed po izdanim instrukcijama tekstem
CTRL+Up Arrow	Povecava velicinu radio log prozora za 1 liniju
CTRL+Down Arrow	Smanjuje velicinu radio log prozora za 1 liniju
CTRL+ALT+Numpad Key 1-9	Sacuva trenutnu centriranu i zoom poziciju ekrana kao jedan od bookmarka (1 do 9)
CTRL+Numpad Key 1-9	Ucitava gore sacuvanu poziciju (1 do 9)
CTRL+Numpad 0	Ucitava prethodnu poziciju (npr kao UNDO)
tekst <asel>	Trazi i odabire callsign po utipkanom tekstu
<asel>	Dodaje/uklanja odabran aviona na Request Listu aviona
CTRL+D	Zatvara sve datatagove netrackanih aviona (sluzi za ciscenje ekrana od nepotrebnog teksta)
CTRL+F	Pali/gasi filter visine
CTRL+R	Pali/gasi prstene separacije oko aviona
CTRL+S	Utisava zvuk za uzbunu kog konflikta
CTRL+T	Pali/gasi prikaz radio prozora
CTRL+Space	Ponistava indikator dolazne tekst poruke
ESC (na ekranu)	Ponistava tekstualnu poruku, ako je nema onda ponistava selekciju na avionu
ESC (na chatu)	Ponistava tekstualnu poruku, ako je nema onda zatvara chat prozor

(.)tocka instrukcije:

.group ime sectorId ...	Kreira grupni chat prozor sa odredjenim imenom i kontrolorima iz odredjene liste gdje je sectorID dvoslovna oznaka kontrolora iz liste - Dakle treba ih dodati vise da bi grupni chat imao smisla!
.chat CALLSIGN	Kreira chat prozor prema korisniku sa odredjenim callsignom.
.rings POINT	Centrira prstenove oko nekog POINT-a (intersection, VOR, i td..) (Kratice: CTRL+Double right click)
.norings	Gasi prikaz prstenova
.center/.centre POINT	Centrira ekran na POINT (Kratice: Double right click)
.vis POINT	Postavlja visibility centar na POINT – ovo je mjesto radarske antene odakle se racuna RADIO RANGE (Kratice: CTRL+ALT+Double right click)
.vis1 POINT	Isto kao .vis
.vis2 POINT	Postavljanje DRUGE antene na POINT*
.vis3 POINT	Postavljanje TRECE antene na POINT*
	Postavljanje CETVRTE antene na POINT*
.vis4 POINT	*Ovo je odlicna opcija za postaviti vise antena na dobrim pozicijama kada se koristi ili se MORA koristiti mali domet unutar VATSIM restikcija – 4 antene po 100 NM ili 4 antene po 30 NM pokrivaju mnogo vise prostora od samo jedne!
.novis	Ukida gornje tocke
.showvis	Pokazuje postavljene tocke
.ff INT INT ...	Pokazuje/sakriva INTERSECTION-e
.fv VOR VOR ...	Pokazuje/skriva VOR-ove
.fn NDB NDB ...	Pokazuje/skriva NDB-ove
.fa ICAO ICAO ...	Pokazuje/skriva Aerodrome
.fc Broj Broj ...	Pokazuje/skriva produzetke pista (Broj)
.fw Airway Airway ...	Pokazuje/skriva Airway
.nofixes	Skriva sve posebno postavljene INTERSECTION-e
.novors	Skriva sve posebno postavljene VOR-ove
.nondbs	Skriva sve posebno postavljene NDB-ove
.noairports	Skriva sve posebno postavljene Aerodrome
.nocenterlines	Skriva sve posebno postavljene produzetke pista
.noairways	Skriva sve posebno postavljene Airway
.atis/.showatis [CALLSIGN]	Trazi ATIS od kontrolora; ili pokazuje vlastiti ako CALLSIGN nije naznaceni
.msg CALLSIGN message	Salje privatnu poruku na CALLSIGN
.wallop message	Salje poruku svim Supervisorima

.wall message	Salje Broadcast poruku (Samo SUP mogu slati)
.transfer sectorID	Predaje SVE avione odredjenomkontroloru
.ov sectorID	Inicira Override kontroloru
.ic sectorID	Inicira intercom poziv sa kontrolorom
.acc	Prihvaca intercom poziv
.hold	Stavlja intercom poziv na cekanje
.mon sectorID	Inicira monitoring (voice) kanala kontrolora
.rls	Ponistava bilo koju od gornje tri opcije voice komunikacije.
.copy	Kopira radio tekst u Clipboard
.break	Trazenje stanke/zamjene
.nobreak	Odustajanje od stanke/zamjene
.busy message	Postavljanje poruke o zauzecu za pilote (dobiti ce je piloti koji pokusaju poslati privatnu poruku)
.busyall message	Postavljanje poruke o zauzecu za sve (dobiti ce je svi koji pokusaju poslati privatnu poruku)
.nobusy	Ponistavanje gornjih dvaju poruka
.find POINT	Trazi i istice POINT na ekranu
.silence	Utisava zvuk za uzbunu kog konflikta (Kratice: CTRL+S)
.am RTE POINT1.POINT2 ...	Unosi novi rutu za selektiran avion
.contactme CALLSIGN	Salje 'contact me' poruku pilotu (Kratice: HOME)
.debug FLAG	Toggles specified debug flag (Use ".debug 1" to toggle a small info window)
.declutter	Zatvara sve datatagove netrackanih aviona (sluzi za ciscenje ekrana od nepotrebnog teksta) (Kratice: CTRL+D)
.filters	Pali/gasi filter visine (Kratice: CTRL+F)
.seprings	Pali/gasi prstene separacije oko aviona (Kratice: CTRL+R)
.openurl URL	Otvora URL u defaultnom browseru
.nomsgs	Ponistava indikator dolazne tekst poruke. (Kratice: CTRL+Space)
.reloadaliases	Ponovno učitava ALIAS fajl
.reloadpof	Ponovno učitava POF fajl
.cascade	Postavlja sve otvorene prozore u kaskadu na primarnom ekranu
.rsb POINT <asel>	Pokazuje smjer, udaljenost i vrijeme do odredjene tocke.
.rsb POINT POINT	Pokazuje smjer i udaljenost izmedju odredjenih tocaka.
.showname CALLSIGN	Pokazuje pilotovo pravo ime.
.help [MESSAGE]	Salje poziv upomoc okolim ATC postajama – pojma nemam cemu ovo sluzi
.nohelp	Ponistava gornji zahtjev – to kad shvatis da ipak znas kako nesto napraviti

.logofftime TIME	Postavlja vrijeme do kada planiras biti online (ovaj podatak neće dobiti piloti koji koriste SB stariji od verzije 3.0)
.nologofftime	Ponistava gornju instrukciju
.an POINT <asel>	Crta liniju od aviona do neke tocke. Pokazuje udaljenost, vrijeme i smjer do te tocke u datatagu – takodjer i ime ako je tocka u sector fileu.
.an <asel>	Ponistava gornju instrukciju
.noanchors	Ponistava sve intrukcije tipa ove iznad
.strip <asel>	Dodava flightstrip izabranog aviona u bay
.sep LABEL	Dodava separator sa naznacenom labelom u bay
.sep LABEL1 LABEL2 LABEL3 ...	Dodava vise separatora u bay
.delstrip <asel>	Uklanja flightstrip izabranog aviona
.nostrips	Uklanja sve flightstripove – ostavlja separatore
.log FILENAME	Sacuva log trenutnog radio prozora ili chat prozora u datoteku osnovne VRC direktorije.

Kratice putem misa:

CTRL+Click Aircraft	Pokazuje plan leta viona
CTRL+ALT+Click Aircraft	Iscrtava rutu aviona na ekranu
SHIFT+Click Aircraft	Pokazuje linije priblizavanja i najblizu tocku leta izmedju odabranog i kliknutog aviona
CTRL+SHIFT+Click Aircraft	Pokazuje kliknuti avion selektiranom avionu putem tekstualne poruke u formatu traffic advisory-ja
Double-Right-Click	Centrira radar na poziciju
CTRL+Double-Right-Click	Centrira prstenove na poziciju
CTRL+ALT+Double-Right-Click	Postavlja visibility centar na poziciju (postavljanje lokacije radio antene – primarne radio antene!)
Double-Click and Drag	Crta liniju t epokazuje udaljenost i smjer od pocetne lokacije
Mouse Wheel	Zoomira ekran
CTRL+Mouse Wheel	Brzo zoomira ekran
Double-Click Chat Window History	Zahtjeva ATIS od kontrolora
Double-Click Flight Strip	Kao klikanje aviona na ekranu – odabire (selektira) taj avion
Alt-Click Flight Strip	Uklanja flightstrip aviona ili separator iz bay-a
ALT+Click Aircraft	Dodaje flightstrip kliknutog aviona u bay
Click+Drag Flight Strip	Pomicanje flightstripa naokolo po bayu
Shift+Click+Drag Flight Strip	Kopira flightstrip u bay

