

VRC

Virtual
Radar
Client

U5A102/V
210 110
704 B752
3103
110
EAL210/V
210 110
212 B752



دليل استخدام VRC

دليل الانطلاقة السريعة

1. حمل اخر اصداره من برنامج VRC
2. قم بتشغيل الملفات الى تم تحميلها ؛ هذه العملية ستقوم بنقل الملفات الى قرص الصلب و تخيرك اذا كنت تريد ان تضع ايقونة على سطح المكتب او في خانة البرامج
3. قم بتشغيل برنامج VRC من سطح المكتب او من البرامج ؛ سوف تظهر لك نافذة تجد فيها تختار فيها البروفایل.
4. اختار البروفایل الافتراضي وذلك عن طريق الضغط مرتين عليه؛ او عن طريق الضغط على مفتاح Enter (من المفترض ان يكون هو الشئ الوحيد الموجود في قائمة البروفایل).
5. المكان و حجم النافذة : النافذة الاولى يتم تسميتها ب الشاشة الرئيسية. فقط الشاشة الرئيسية لديها شريط الازرار في الاعلى و نافذة الراديو و الكتابة في الاسفل.
6. الادوات المتعددة مثل الطقس و لائحة المراقبين و لائحة طائرات القادمة و المغادرة ؛ تستطيع وضعهم في أي مكان تحب.
7. اختار العام من قائمة التعديل ؛ اضبط كل الخيارات . تأكد من ان تذكر مسار صحيح للأختصارات و ملفات البواف.
8. تستطيع ان تغلق النافذة عن طريق الضغط على اوكي ؛ هذا سيحفظ أي تغيير تم اعتماده في القائمة.
9. اختر اجهزة الصوت من قائمة الاعدادات ؛ اختر اجهزة السمع و التحدث بطريقة صحيحة ؛ ضع جميع نسبة الاصوات الى 100 % الى الان.
10. اضغط على **Calibrate Mic** من قائمة الاعدادات؛ اتبع خطوات البرنامج لكي يتم تحسين عمل الميكروفون لديك.
11. تستطيع ان تفتح ملف منطقة (Sector File) من قائمة **File**.
12. اضغط على كلمة **View** و من هناك تستطيع ان تخفي او تظهر معلومات ملف المنطقة.
13. اختار كلمة **Connect** من القائمة.
14. قم بكتابة اسمك المستعمل للمراقبة (ادخل كمشاهد حتى تقوم بإعداد التردد) ؛ الاسم الكامل ؛ رقم العضوية بـ VATSIM و كلمة السر ؛ قم باختيار المرفق (في هذه الحالة مشاهد) ثم مستواك ؛ اختر السيرفر المراد و اضغط على زر **Connect**
15. اضغط على اول خيار في قائمة الازرار. الزر يظهر الوقت العالمي و الاسم المستعمل للمراقبة و تذكير بوضع التردد الرئيسي ؛ الضغط على هذا الزر يقوم بفتح نافذة التخاطب.

16. في نافذة التخطيب؛ اضغط على اي من 12 الازرار الغير مستعملة. هذا سيقوم بتكبير اللوحة لكي تظهر نافذة تعديل التردد.
17. قم بتعبئة (مكان المراقبة ؛ التردد ؛ سيرفر الصوت و قناة الصوت) اضغط على زر Save Changes لحفظ الاعدادات.
18. قم بأعادة العمليات السابقة لكي تقوم بملا البيانات في المربعات الاخرى اذا احتجت لذلك.
19. قم بأختيار الالوان التي تفضلها عن طريق اختيار Colors من قائمة Settings .
20. حان الوقت لحفظ البروفايل ؛ قم بالضغط على Save Profile As من قائمة File .
21. قم بأختيار اسم للبروفايل ثم اضغط على OK.
22. حان الوقت لكي تدخل للشبكة كمراقب رسمي ؛ اختار Disconnect من القائمة .
23. اختار Connect من القائمة و استعمل الكولساين و مكان المراقبة في هاذي الالوان ثم اضغط على Connect.
24. بعد ماتشبيك على الشبكة ؛ افتح لوحة المحادثة .
25. في لوحة المحادثة ؛ اختار الزر الى يرمز الى التردد الى المكان الذي تراقب فيه الان ؛ هذا يعد ترددك الرئيسي ؛ سوف ترى التردد ظاهر على اول زر من الجدول. زر TX و RX سيتم تفعيلهم تلقائيا .
26. اختار ان كنت تستعمل سماعة رأس (HDST) او SPKR اذا كنت تستعمل ابواق الصوت لكي يتم التوافق مع التردد الى تستعمله.
27. اغلق لوحة التخطيب
28. قرب عن طريق الفأرة ؛ و حرك الشاشة عن طريق الضغط على الزر الايمن للفأرة و تحريك الفأرة مع استمرار الضغط على الزر الايمن.
29. قم بالرجوع الى دليل الاستعمال لكي تتعلم كيف التعامل مع الطائرة من التتبع.
30. الزر الافتراضي للمخاطبة عن طريق الماكريفون هو CTRL و لاختيار الطائرة +
31. للتخطيب مع المراقبين الجويين الاخرين ؛ قم بالضغط مرتين على المكان الذين يراقبونهم في قائمة Controller List.

معلومات إضافية :

- زر TAB يقوم بالتحويل بين الشاشة الرئيسية للعرض و نافذة الحديث.
- اذا قمت باغلاق اي اادات في البرنامج يمكن اعادة فتحها من قائمة Tools
- يمكن لاي اادات في البرنامج ان تقوم بتصغيرها عن الطريق الضغط مرتين عليها.
- تأكد من حفظك للبروفایل بعد كل تغير تريد من البرنامج ان يتذكره.
- VRC لن يسمح لك بالحفظ على البروفایل الاساسي و ذلك لكي يبقى لديك نسخة نظيفة في حال احتجت لها.
- من المستحسن ان تقوم بطبع هذه الصفحة او حفظ هذه الصفحة في حال انك اول مره تستعمل هذا البرنامج.
- كن حريصا على قراءة كتاب الاستعمال في اسرع وقت لكي تكون على اطلاع بالميزات للبرنامج.
- استمتع !