



# VRC DOKUMENTACIJA – Lokalna verzija za područje bivse Jugoslavije

## Priručnik za brz i lagan početak korištenja

Kako biste najlakše počeli koristiti ovaj program, predlažemo da slijedite navedene korake ispod... Također pročitajte Command Reference i svakako isprobajte dio komandi kao Observer prije početka kontroliranja. Kako biste najbolje iskoristili ovaj program, svakako morate pročitati potpuni User Manual. Ovo je samo kratak priručnik i nikako ne može zamijeniti puni priručnik!

1. Downloadajte zadnju verziju VRC-a.
2. Pokrenite instalaciju.
3. Pokrenite VRC – prvo ćete dobiti izbornik za odabir profila- Inace, VRC sve što radite sacuva u profile (ako to zelite) pa je lako sliziti jedan za \_CTR i/ili po jedan za pojedine pozicije – ukratko, nema vise namjestanja svega i svacega kada zelite kontrolirati razlicite pozicije... samo ucitate odredjen profil i spojite se online... Stvarno prakticno i nema smisla prelaziti sa ASRC-a ako ovo necete koristiti.
4. Odaberite **Default**. (To bi trebao biti jedini profil- za sada.) Otvoriti ce se jedan radraski ekran. VRC ce pokusati skinuti listu servera sa neta i provjeriti da li imate zadnju verziju... ovo ponekad zna izbaciti errormsg ili malo zahaltati stroj dok se operacija ne izvrsi. Nemojte forsirati nista raditi dok ove operacije ne budu gotove jer mozete srusiti program.
5. Pred sobom imate Primarni prozor. Samo taj primarni prozor ima ili moze imati button bar gore i radio bar dolje. Također, mozete otvoriti dodatne prozore kako biste pratili vise mjesta odjednom.
6. Razni alati ce se otvoriti – poput panela za vrijeme (WX), Liste kontrolora (CL) te liste dolazaka i odlazaka... Ove prozore mozete seliti naokolo po ekranu, ali i rezirati... oni ce se samo prosiriti u odnosu na broj elemenata u njima..
7. Izaberite **General...** u setting izborniku. Konfigurirajte opcije. Svakako specificirajte ALIAS i POF fajlove za postaje s kojima cete raditi.
8. Zatvorite Settings prozor na **OK**. Ovo ce sacuvati sve promjene..
9. Odaberite **Audio Devices...** iz Setting izbornika. Odaberite input i output deviceove... Postavite glasnocu za sada na 100% - ako imate vise od jedne zvučne kartice u sustavu, predlazem da ih sve iskoristite – stvar ce raditi stabilnije ako VRC ne mapira sve podatke kroz sam ojednu karticu.
10. Odaberite **Calibrate Mic...** iz Settings izbornika. Slijedite upute.
11. Otvorite sektor fajl pomocu **Open Sector...** opcije u FILE izborniku.
12. Koristite VIEW izbornik kako bise palili i gasili odredjene elemente po ekranu – dakako u povisnosti o tome sto hocete imati vidljivo – predlazem da sacuvate sve ove promjene u neki SVOJ, DRUGI profil !! .
13. Odaberite **Connect...** iz FILE izbornika.
14. Unesite callsign (pocnite kao observer dok ne poslazete sve frekvencije), puno i pravo ime i prezime, VATSIM CID & password, odaberite postaju (opet, odaberite OBSERVER dok ne sredimo ostalo) i rating, te odaberite server. Pretisnite **Connect** tipku.
15. Kliknite prvu tipku u Button Bar-u. Ova vas tipka podsjeća na postavljanje primarne frekvencije a otvoriti ce i Comm prozor.
16. Na Com prozoru, konfigurirajte postaje koje zelite kontrolirati unutar postojećeg profila.
17. Ispunite 4 posalja i pritisnite **Save Changes**.
18. Ponovite isto ako zelite konfigurirati jos pokoju postaju.
19. Boje mozete podesiti ako kliknete na **Colors...** unutar Settings izbornika.

20. Ovo je jos jedna prilika za sacuvati konfiguriran Profil. To mozete napraviti tako da sacuvate pomocu odabira **Save Profile As...** iz FILE izbornika.
21. Unesite ime i pritisnite **OK**. Postavke su sacuvane i lako ih je povuci učitavanjem ovog profila ili pri startanju VRC-a ili naknadno učitavanjem iz FILE izbornika.
22. Sada se mozete spojiti kao kontrola. Kliknite **Disconnect** u FILE izborniku.
23. kliknite ponovno **Connect...** te ovaj putkoristite pravi callsign i facility type. Pritisnite **Connect** tipku. Sada opet sacuvajte profil kako biste kod slijedeceg učitavanja dobili prave, a ne OBSERVER postavke!
24. Kada ste se spojili, kliknite na COMM panel. (kliknite prvu tipku u Button Bar-u gore ili odaberite **Comms Panel** iz TOOLS izbornika.
25. Na COMM panelu odaberite zeljenu frekvenciju/postaju klikom na lijevi checkbox, a provjerite da je ukljucen i RX i TX check. Takodjer, aktivirajte i voice room klikom desno.
26. Provjerite u istom prozoru da li zelite mapirati voice prko HDSET ili SPKR kanala – ove ste kanale definirali u AUDIO prozoru u 9. koraku. VRC vam daje mogucnost odvojenog pustanja zvukova ako koristite vise kartica.
27. Zatvorite COMM panel.
28. Zoomirajte i krecite se po ekranu koristeći misa...
29. Procitajte Command Reference kako biste saznali posebne komande za prodovjenje instrukcija – nauciti cete da je velika vecina njih preuzeta iz ASRC-a no dodane su i mnoge druge. Primjerice, DATATAG mozete pomicati klikom misa, a ne kompliciranom upotrebom numericke tipkovnice zao u ASRC-u. Igrajte se sa elementima na ekranu i brzo cete i sami uociti prednosti prakticnog grafickog sucelja VRC-a.
30. Defaultna pusto to talk tipka je desni CTRL. Defaultna ASEL key (tipka za odabir/selekciju aviona) je plus znak (+)
31. Da biste chatali sa drugim kontrolorima, duplo-kliknite na njihov callsign u CL listi.
32. Za ostale instrukcije, molimo da pogledate i prilozenu dokumentaciju, a pogotovo Command Reference koji ce pokazati mnoge trikove kako lako kontrolirati i koristiti ovaj program

### **Dodatne napomene:**

- TAB tipka ce izmjenicno stavljati fokus na primarni radarski ekran i zadnje koristeneni chat prozor.
- Ako ugasite koji od TOOL prozora, mozete ih otvoriti u TOOLS izborniku.
- Svaki od TOOL prozora mozete zarolati prema gore da sacuvate prostor – to radite tako da duplo-klinete na njegov TITLE-BAR.
- Svakako sacuvajte korisne promjene u profil ili novi profil. Inace ih necete moci jednostavno učitati i imati slijedeci put kada startate VRC. Dobra je ideja imati i back-up VRC.ini datoteke koja sadrzi sve ove profile! **Ova datoteka sadrzi i vas PASSWORD pa je NEMOJTE dijeliti s drugima u cilju slanja vaseg profila za kojeg mislite da bi nekome mogao koristiti!!**
- VRC vam nece dozvoliti da pregazite DEFAULTNI profil – to je zato jer on služi kao svojevrsan SAFE MODE za učitavanje programa.
- Predlazemo da isprintate Command Reference, pogotovo dok jos ucite koristiti VRC.
- Svakako procitajte User Manual kako biste se upoznali sa ostalim vaznim stvarima i funkcionalnostima pri koristenju VRCa.
- Za vise detalja o koristenju ovog softvera ili o online letenju i kontroli odnosno o tome kako postati kontrolor, slobodno se mozete obratiti i vasem lokalnom TRAINING DEPARTMENTU: Za Sloveniju [www.avsim.net/slovenia](http://www.avsim.net/slovenia) - za Hrvatsku [www.crovacc.org](http://www.crovacc.org) - za BiH [www.vaccbih.net](http://www.vaccbih.net) - za Srbiju i Crnu Goru [www.scgvacc.net](http://www.scgvacc.net)
- Nadamo se da cete uzivati u koristenju ovog programa – ispricavam se za tiskarske i ine pogreske!